

Flash-Info Technique

Thème : Report

Objet : Mise à jour INnova-TRE V 7.0.2

De : Olivier Mattei

N° FI : FIT-24-03



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futurs.

On compte sur vous !

[Lien vers l'enquête](#)

Ce Flash-Infos ne contient pas de lien vers la GED car il intègre la totalité des informations.

Il est cependant archivé dans la [GED](#) pour pouvoir être consulté à postériori.

Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.

Objet : Mise à Jour INnova-TRE Version 7.0.2

Ce flash info vous informe de la sortie de la **version 7.0.2** de l'**INnova-TRE**


Dans le cadre de l'évolution de nos produits, il est nécessaire d'installer et d'utiliser systématiquement la dernière version du Firmware de l'**INnova-TRE**, qui est mis à disposition dans **Chubb_Tools**.

La version 7.0.2 règle un problème d'affichage du N° d'adresse des Points DI et DM, par rapport à la version 7.0.1, lorsque qu'il est connecté à une centrale INfluence en version 01.00.06

Merci donc de mettre systématiquement à jour les versions des centrales, lors de vos interventions chez nos clients, dans le cadre d'une mise en service ou d'une visite de Maintenance

Procédures

La procédure de mise à jour de l'**INnova-TRE** est disponible dans **Chubb_Tools**, dans l'Onglet « **Influence** »



NOTA : La mise à jour de l'INnova-TRE, nécessite de télécharger 2 fichiers :

- Le fichier « **INnovaTRE_vvv.NXE** » dans un **1^{er} temps**
- puis le fichier « **INnovaTRE_vvv.HEX** »

Si cet ordre n'est pas respecté, le report ne fonctionnera plus, alors il faudra le remplacer et le renvoyer à Acquigny pour reprogrammation.

PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU REPORT LON INNOVA-TRE édition : 002

Attention ! Vous devez absolument respecter l'ordre des deux téléchargements de fichier, d'abord le fichier « **INnovaTRE_702.NXE** » puis le fichier « **INnovaTRE_coproc_702.hex** », dans le cas contraire le report ne serait plus fonctionnel et nécessiterait un passage en usine pour reprogrammation.

Le report est sous-tension et il est relié via la liaison LON uniquement au PC par l'outil ChubbLON ou l'adaptateur LOYTEC NIC-USB

Lancez le logiciel TELECODE version 3.3.4.0 ou supérieure

Chargez le fichier « **INnovaTRE_702.NXE** »

Téléchargement Programme - 3.3.4.0 - LON1

Source	
Fichier	[C:\Users\alain.marcouyeux\CHUBB_Tools\TELECODE\INnovaTRE_702.NXE]
Info	Neuron-chip : 3150 INNOVA INnova-TRE

Destination	
ID-String	
Neuron ID	
Tableau N°	1
Carte N°	0
Par lot	<input type="checkbox"/>
Assistant de mise à jour	

☐ Télécharger les cartes, même à jour

Statistiques

Vitesse transfert (oct/sec)	
Instantanée	0
Moyenne	0

Temps (sec)	
Ecoulé	0
Restant	0

Assistant de ré-adresseage

Action	Progression
Lecture fichier ABS	
High addr	F7FE
Low addr	4000

Faites un « PIN SERVICE » du report LON, le Neuron ID s'affiche


Vos interlocuteurs

Responsable Technique National

olivier.mattei@chubbfs.com
Tel : 06.29.82.15.86

Responsable supervision incendie

christophe.cherel@chubbfs.com
Tel : 06.64.65.93.21



Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#)

Autres Informations disponibles via PC ou Smartphone sur :



Chubb IntraNews 365 - Chubb France Accueil Incendie Supervision

Chubb IntraNews 365 - Chubb France Accueil Incendie Supervision

Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à veronique.lachaume@chubbfs.com

Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.