


Installation de CHUBB_LOG

Procédure d'installation de CHUBB_LOG sous WINDOWS

- 1 – Arrêter toutes les applications en cours
- 2 – Insérer le CD de Chubb_Log
- 3 – Lancer l'installation:
Exécuter "Setup.exe" sous la racine du CD



- 4 – Confirmer l'installation sans changer le répertoire par défaut
C:\Program Files\Maj_Log\




Valider l'installation dans le groupe de programme "Chubb"

Important:


Sur certain système l'installation et/ou la mise à jour des librairies de Windows (DLL) peut nécessiter le redémarrage du PC. Il faudra alors recommencer l'installation depuis le point n°2.

5 – Attendre la fin de l'installation.

Nota: Si le message suivant apparaît:




Cliquer sur ignorer.



6 – Lancer CHUBB_LOG depuis le menu démarrer / Programme / Chubb


7 – Dans le menu "Profil Utilisateur" sélectionner votre type de profil.




Multiple pour une utilisation des outils AS et ATSE

Unique pour une utilisation des outils AS ou ATSE


8 – Sélectionner le chemin de votre lecteur de CD-ROM.




9 – Si une ancienne version des logiciels est présente sur votre disque dur, confirmer la mise à jour.




10 – Valider la boîte de dialogue et suivre ces instructions.



11 – Cliquer sur "Décompresser"



Attendre la fin de la décompression



Refermer la fenêtre de décompression

12 – Répéter l'opération pour chacune des archives compressées.

13 – Une fois l'installation terminée, quitter CHUBB_LOG et redémarrer le PC.