

CHUBB EXPERTISE



Gamme Résonance

UTC Com

Mise à jour Firmware UTC Com

Centrale UTC Com matériel édition 4
CE00409A version 4.15 à la date du 19/11/2024

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le fichier de configuration dont le rechargement sera nécessaire après la mise à jour du Firmware de la centrale.

Le fichier Firmware se trouve dans le dossier :



`%USERPROFILE%\CHUBB_Tools\TELECODE\`

Si le chemin d'accès aux fichiers Firmwares n'est pas configuré dans TELECODE, voir la fiche expertise : EXP-036


Voir le fichier **Aide Résonance** accessible depuis l'onglet Résonance de Chubb_Tools, pour connaître le nom du fichier qui correspond au dernier Firmware de la centrale


Quand le code **123321** n'est pas actif, la centrale refuse le téléchargement du Firmware

Action	Progression
Lecture fichier ABS	
High addr	3FFFF
Low addr	0
Début de transfert	
La cible n'est pas prête à recevoir	



Les cartes CE70052 et CE70053 ne sont pas compatibles





2 voies LON FTT Directes
CE00447


4 voies LON FTT Directes
CE00446

LON

Câble USB

PC
TELECODE

Les cartes CE70052 et CE70053 ne sont pas compatibles



1 Lancez le logiciel TELECODE version 3.3.4.0 ou supérieure

Exemple à la date de publication de la fiche

2 Chargez le fichier « utc415.s3 »

3 Appuyez sur le BP « PIN SERVICE » de la carte 2 ou 4 voies LON FTT, le Neuron ID s’affiche

4 Saisissez le code 123321 sur la centrale qui restera en attente de téléchargement pendant 30 s

5 Faites un clic-gauche sur le bouton « Démarrer » et vérifiez que le téléchargement commence

Téléchargement Programme - 3.3.4.0 - LON1

Fichier

C:\Users\alain.marcouyeux\CHUBB_Tools\TELECODE\utc415.s3

Info : UTC V4.15.3

Charger

Destination

ID-String

UTC 4.11

Neuron ID

0245DD370100

Tableau N°

1

Carte N°

0

Par lot

Assistant de mise à jour

Démarrer

Arrêter

Statistiques

Vitesse transfert (oct/sec)

Instantanée

0

Moyenne

0

Temps (sec)

Ecoulé

0

Restant


0

Assistent de ré-adressage

Télécharger les cartes, même à jour

Action	Progression
Lecture fichier ABS	
High addr	3FFFF
Low addr	0

PIN SERVICE



Télécharger les cartes, même à jour

Action	Progression
Lecture fichier ABS	
High addr	3FFFF
Low addr	0
Début de transfert	
La cible n'est pas prête à recevoir	
Début de transfert	
La cible n'est pas prête à recevoir	
Début de transfert	
Taille de paquet applicatif UT	215
Taille de paquet unité de transmission	215
Envoi en cours	
Taille de paquet interface PC	215
Envoi en cours	26445 / 262144

Attendez la fin du téléchargement

☐ Télécharger les cartes, même à jour

Assistant de ré-adressage

Action	Progression	
Lecture fichier ABS		
High addr	F7FE	
Low addr	4000	
Lecture Adresse	Carte:0/5 - S/N:202/5	
Début de transfert		
Mise hors-ligne	Succès	
Mise en applicationless	Succès	
Envoi en cours	2727 / 12911	

Le téléchargement est un succès (vérifiez que la barre de défilement est passée de la couleur bleue à la couleur verte

Action	Progression	
Début de transfert		
La cible n'est pas prête à recevoir		
Début de transfert		
La cible n'est pas prête à recevoir		
Début de transfert		
Taille de paquet applicatif UT	215	
Taille de paquet unité de transmission	215	
Envoi en cours		
Taille de paquet interface PC	215	
Envoi en cours	65360 / 262144	
Attente écriture en flash	130935 / 262144	
Attente écriture en flash	196510 / 262144	
Attente écriture en flash	262144 / 262144	
Fin de transfert		


Quittez le logiciel TELECODE.



Attendez 10 secondes

Lancez le logiciel ChubbExpert

Cette attente est nécessaire afin que le port LON soit relâché par l’application TELECODE et utilisé par ChubbExpert.




Si vous n’attendez pas 10 s, vous risquez de bloquer le port LON et ne pas pouvoir télécharger la configuration


Téléchargement de la configuration

1 Lancez le logiciel ChubbExpert version 3.6.3.0 ou supérieure et ouvrez le fichier de configuration du site


2 Sélectionnez la centrale et faites un clic-gauche sur l'icône « Télécharger un tableau »



3 Appuyez sur le BP « PIN SERVICE » de la carte 2 ou 4 voies LON FTT, le Neuron ID s'affiche




PIN SERVICE



4 Faites un clic-gauche sur le bouton « Exporter » qui déclenche le téléchargement



2 secondes



5 Vérifiez que les données ont bien été enregistrées par la centrale